



Bernd Fliegauf EDV + CAD
professional IT Service
seit 1996 www.be4.de

Fasanenstrasse 10 • 79206 Breisach
T. 07664 5557 • Fax 07664 5539



VECTORWORKS®

Bernd Fliegauf EDV+CAD professional IT Service
ist Vertriebspartner von ComputerWorks GmbH
für die Software Vectorworks. Vectorworks ist eine
eingetragene Marke von Vectorworks Inc..

Vectorworks 2026 – Installation – Netzwerk

In dieser Anleitung erklären wir den Vorgang der Vectorworks 2026 Einzelplatzversion Installation im Netz. Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass nicht jeder Arbeitsplatz den vollständigen Download zur Installation ausführen muss, was Ressourcen und Zeit spart.

Diese Anleitung ist nicht für Netzwerk Lizenzmanager RLM Installationen

Voraussetzungen:

Für die Installation benötigen Sie:

- Den Download des Installers
- Den Zugang zum Vectorworks Portal
- Einen Zentralen Platz für das Installationsarchiv
- Ihre Vectorworks Seriennummer

*Diese Anleitung ist für Anwender mit IT-Erfahrungen oder Administratoren,
diese Anleitung ist nicht für Anwender ohne technische IT-Erfahrungen.*


Anmerkung für Windows:

Achten Sie darauf, dass Sie den aktuellen Grafikkartentreiber installiert haben. Für die Installation benötigen Sie Administrationsrechte. Bei der Installation sollten alle Programme geschlossen sein, ein Neustart vor der Installation ist von Vorteil.

- 1.) Laden Sie den Installer auf Ihren lokalen PC herunter:

<https://download.vectorworks.de/2026/cw/windows>

- 2.) Navigieren Sie zum Download des Installers und starten Sie den Installer mit einem Doppelklick, in unserem Fall ist es die Datei »Vectorworks 2026 Update 4.exe«



Es öffnet sich der Installationsdialog:




Bernd Fliegauf EDV + CAD
professional IT Service
seit 1996 www.be4.de




Fasanenstrasse 10 • 79206 Breisach
T. 07664 5557 • Fax 07664 5539


Bernd Fliegauf EDV+CAD professional IT Service
ist Vertriebspartner von ComputerWorks GmbH
für die Software Vectorworks. Vectorworks ist eine
eingetragene Marke von Vectorworks Inc..




3.) Klicken Sie im Installationsdialog, rechts oben auf die drei Striche.




4.) Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag »HERUNTERLADEN«




- 5.) Im Dialog »Zielversion«, wählen Sie die gewünschte Variante aus, in unserem Fall ist es das »Update 4«.




- 6.) Klicken Sie nun im Dialog rechts unten auf das Ordner Symbol und wählen Sie einen zentralen Speicherort auf dem Server aus, auf den alle Vectorworks Benutzer zugreifen können.



- 7.) Klicken nun auf den Button »HERUNTERLADEN«.




Warten Sie, bis das gesamte Installationsarchiv heruntergeladen ist.




- 8.) Klicken Sie dann links unten im Dialog auf den Butto »Installation beenden«




- 9.) Starten Sie nun den Installer erneut:
Navigieren Sie zum Download des Installers und starten Sie den Installer mit einem Doppelklick, in unserem Fall ist es die Datei »Vectorworks 2026 Update 4.exe«




- 10.) Klicken Sie im Installationsdialog, rechts oben auf die drei Striche.



- 11.) Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag »Quelle auswählen«



- 12.) Im Dialog Quelle auswählen, schalten Sie die Option »Lokale Datei als Quelle verwenden« ein und klicken dann auf das Ordner Symbol und wählen das Installationsarchiv, dass Sie auf dem Server abgelegt haben aus. In unserem Fall ist das die Datei »Update4.vwim«



13.) Bestätigen Sie nun den Dialog mit »OK«

14.) Im Installationsdialog klicken Sie nun auf dem Button »Los geht's« und folgen den Anweisungen am Bildschirm.

